



데이터시트 · 캡처 · 네트워크 스캐너

먼저 PC로 스캔한 뒤 다시 업로드하시나요? 스캐너가 PaperOffice로 바로 보냅니다.

PaperOffice는 네트워크 스캐너나 복합기에 전용 SFTP 받은편지함을 제공합니다. 새 스캔은 업로드 대화 상자에 나타나거나, Connector를 통해 자동으로 Workspace에 도착합니다. 접수 데스크, 사무실 팀, 매일 종이를 스캔하는 모든 분을 위해 만들었습니다.

한눈에 보기

스캐너마다 전용 받은편지함이 있습니다. PaperOffice가 사용자와 비밀번호를 생성하며, 대상 폴더는 /inbox입니다. 로그인 실패가 반복되면 원본 IP가 차단되고, 엔드포인트마다 1 GB를 사용할 수 있습니다.

01 · 개요

종이 문치는 스캐너 앞에 있습니다. 스캔은 이미 도착해 있습니다.

접수 데스크에서는 사람들이 PC 폴더로 스캔하거나 스캔본을 자기 이메일로 보냅니다. 그다음 누군가 모든 것을 손으로 업로드합니다. Scanner Endpoint를 사용하면 장치가 모든 스캔을 PaperOffice로 바로 보내고, 업로드 대화 상자나 Connector를 통해 Workspace로 가져올 수 있습니다.

프로토콜

포트 2022의 SFTP, 구형 장치를 위한 포트 21의 기존 FTP

대상 폴더

엔드포인트의 /inbox; 사용자와 비밀번호는 PaperOffice가 생성

WORKSPACE로 가는 경로

스캐너

탭의 업로드 대화 상자, 또는 Connector를 통한 자동 가져오기

보호

엔드포인트별 봉인된 폴더, 로그인 실패 후 IP 차단, 1 GB 할당량



PaperOffice가 받은편지함을 운영

SFTP 서버는 PaperOffice가 운영합니다. 장치는 포트 2022로 sftp.paperoffice.ai에 외부 방향으로 연결합니다.

엔드포인트별 자격 증명

PaperOffice가 사용자와 무작위 20자 비밀번호를 생성합니다. 계정 소유자는 앱에서 언제든지 다시 확인할 수 있습니다.

업로드 대화 상자에서 바로 확인

스캐너 탭에서 파일 전송이 끝나는 즉시 새 스캔이 나타납니다. 다른 업로드와 마찬가지로 Workspace와 AI-DMS 단계를 선택합니다.

Connector로 자동 가져오기

Connector는 정확히 하나의 대상 Workspace로 새 스캔을 일정에 따라 가져옵니다. 기본값은 30분마다이며 일 분 단위로 조정할 수 있고, 웹훅으로 즉시 가져올 수도 있습니다.

쓰는 중인 파일은 제외

스캔은 두 번의 확인에서 크기와 타임스탬프가 같을 때에만 제공 됩니다. 업로드가 검증된 후에만 삭제됩니다.

엔드포인트별로 봉인

엔드포인트마다 고유한 폴더가 있으며, /inbox만 쓰기가 가능한 경로입니다. 로그인에 3회 실패하면 원본 IP가 24시간 동안 차단 됩니다.

02 · 작동 방식

한 번 설정하면, 그다음은 스캔만 하십시오.

Scanner Endpoint는 PaperOffice가 대신 제공하는 Storage Mount입니다. 웹 앱에서 한 번 만들고, 장치에 그 정보를 스캔 대상으로 입력합니다.

1

엔드포인트 제공하기

Document AI > Storage Mounts 에서 Storage Mount 추가 를 클릭하고 가져오기 소스로 사용 를 선택한 뒤 연결 유형으로 스캐너 엔드포인트로 제공 를 고르십시오.

2

장치 설정하기

스캐너에 SFTP 스캔 대상을 만드십시오. 앱에 표시된 호스트와 포트, 사용자와 비밀번호, 그리고 대상 폴더로 정확히 /inbox를 입력합니다.

3

업로드 대화 상자에서 스캔 확인

Workspace에서 문서 추가 를 선택하고 스캐너 탭을 여십시오. 새 스캔이 그곳에서 업로드할 준비가 되어 있습니다.

4

또는 Connector로 자동 가져오기

Document AI > Connectors 항목에서 엔드포인트용 Connector를 만드십시오. 일정에 따라 새 스캔을 대상 Workspace로 가져옵니다.

기술 데이터

기능	세부 정보
SFTP	sftp.paperoffice.ai, 포트 2022, 앱에 표시된 사용자와 20자 비밀번호
구형 FTP	ftp.paperoffice.ai, 포트 21, 포트 21000~21100의 패시브 모드; 암호화된 선택은 SFTP
대상 폴더	/inbox, 엔드포인트의 유일한 쓰기 가능 폴더
할당량	엔드포인트당 1 GB; 파일은 받은편지함에 최대 24시간 보관
보호	엔드포인트별 전용 폴더, 10분 안의 로그인 3회 실패 후 24시간 IP 차단
가져온 뒤	받은편지함의 파일 삭제(기본값) 또는 보관
요금제	엔드포인트마다 요금제의 Storage Mount 하나로 계산

03 · 실제 활용

장치 하나, 여러 경로. 팀이 이렇게 활용합니다.

접수 데스크의 우편물 스캔

접수 데스크의 복합기가 SFTP로 엔드포인트에 스캔합니다. Connector가 30분마다 모든 스캔을 받은편지함 Workspace로 가져오며, 필요할 때 Split Agent가 뭉치를 나눕니다.

부서별로 분리

회계와 인사는 각각 자체 엔드포인트와 Connector를 가지므로, 모든 부서의 스캔이 각자의 Workspace에 도착합니다.

지정 업로드

개별 서류의 경우 직원이 올바른 Workspace에서 업로드 대화 상자를 엽니다. 새 스캔은 스캐너 탭에서 기다리다가 거기서 업로드됩니다.

자주 묻는 질문

어떤 장치를 연결할 수 있나요?

사용자와 비밀번호로 SFTP를 통해 서버에 스캔을 보내는 네트워크 스캐너와 복합기입니다. 구형 장치는 기존 FTP를 사용합니다. 시작하려면 테스트 스캔을 보내 보십시오.

받은편지함의 파일은 어떻게 되나요?

업로드나 가져오기가 성공하면 PaperOffice가 받은편지함의 파일을 삭제합니다. 선택하면 보관할 수도 있습니다. 늦어도 24시간 후에는 받은편지함이 자동으로 비워집니다.

업로드 대화 상자에 스캐너가 보이지 않는 이유는 무엇인가요?

엔드포인트의 작업 탭에서 업로더에서 스캐너 소스로 제공 을 켜야 합니다. 새로 만든 엔드포인트에는 기본으로 켜져 있습니다.

나중에 자격 증명을 다시 볼 수 있나요?

예. 계정 소유자는 두 번째 장치를 설정할 때처럼 언제든지 앱에서 엔드포인트의 호스트, 사용자, 비밀번호를 다시 표시할 수 있습니다.

시작하기

오늘 첫 번째 스캐너를 연결하십시오

app.paperoffice.ai에서 계정을 만들고, Document AI > Storage Mounts 아래에서 Scanner Endpoint를 제공한 뒤 장치에 대상 폴더로 /inbox를 입력하십시오.

paperoffice.ai/ko/ai-network-scanner-neteuweokeu-seukaeneo-sftp-dagineung-peurinteo



모듈 자세히 보기

paperoffice.ai/ko/ai-network-scanner-neteuweokeu-seukaeneo-sftp-dagineung-peurinteo

요금

paperoffice.ai/en/pricing

문의

paperoffice.ai/ko/munui